



Opdateringsguide til E7408 & E7407

Sådan opdaterer du E7408 Smart MX83 eller E7407 Smart MX84 med det medfølgende opdateringskabel:

- Klik ind på www.hinke.dk under "Software Download".
- Hent Softwaren (SW0163.zip) til modtageren ved at klikke på linket under overskriften "E7408-E7407".
- Brug et udpakningsprogram (f.eks. WinZip i Windows eller Stuffit Expander i Mac OS) til at pakke filen ud med.
- Sæt opdateringskablet i en ledig COM-port (RS232) i computeren og sæt RJ11-stikket i siden på modtageren.
- Tænd modtageren og vent til der ikke længere står 'boot' i displayet.
- Klik på LoaderHD og vælg den COM-port som opdateringskablet er tilsluttet.
- Tryk på 'Start Update'.
- Herefter begynder opdateringen. Bjælken til højre i billedet fyldes ud. Modtageren må ikke afbrydes under opdateringen. Når der står 'Update OK' nederst i venstre hjørne, er opdateringen gennemført og opdateringskablet kan tages fra.
- Modtageren er nu opdateret og klar til brug. Kontrollér opdateringen ved at trykke på Menu -> Information -> GUL -> GUL. Såfremt opdateringen er gennemført korrekt, står der: Software: V.0163.

Sådan opdaterer du E7408 Smart MX83 eller E7407 Smart MX84 med en USB-nøgle:

- Klik ind på www.hinke.dk under "Software Download".
- Hent Softwaren (SW0163.zip) til modtageren ved at klikke på linket under overskriften "E7408-E7407".
- Brug et udpakningsprogram (f.eks. WinZip i Windows eller Stuffit Expander i Mac OS) til at pakke filen ud med.
- Gem filen 'decoder.app' på en tom USB-nøgle.
- Sæt USB-nøglen i USB-indgangen på modtageren og tryk på 'ARCHIVE'.
- Vælg filen 'DECODER APP' og tryk OK.
- Herefter begynder opdateringen. Modtageren må ikke afbrydes under opdateringen. Efter kort tid genstarter modtageren.
- Modtageren er nu opdateret og klar til brug. Kontrollér opdateringen ved at trykke på Menu -> Information -> GUL -> GUL. Såfremt opdateringen er gennemført korrekt står der: Software: V.0163.

For yderligere support kontakt Hinke på Tel. (+45) 56 87 04 22 eller info@hinke.dk



Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76

